



FME Form

Guide d'installation

 **Guide d'utilisation**

④ Version : 2023.0

 **Mise à jour : July 2023**

FME Form

Guide d'installation

2023.0

Safe
Software[®]

CONTENU

Notes	6
A qui ce document s'adresse-t-il ?	7
Ressources et support	
Ressources	9
Formation	9
Téléchargements & Documentation	9
FME Community	9
Support	10
Safe Software Partner Program	10
Accéder aux fichiers d'aide	10
Pour modifier l'emplacement par défaut de l'aide	11
Commencer avec FME, prérequis	
Avant de commencer	13
Prérequis	13
Autres prérequis	13
Déterminer le type de licence FME à installer	14
Licence fixe	14
Licence flottante	15
Glossaire	16
Installer FME Form	
Installer FME Form sur Microsoft Windows	19
Installer FME Form depuis l'invite de commande Windows	22
Mise à jour de FME	31
Installer FME Form sur Linux	32
Mise à jour de FME	32
Mettre à jour Linux	33
Installer	34
Installation de plusieurs FME Form en parallèle	36
Installer FME Form sur Mac	37

Installer une licence

Installer une licence fixe unique	39
Avant de commencer	39
Activer une licence fixe	39
Installer un fichier de licence fourni par Safe Software	40
Aide au dépannage des licences fixes	42
A propos des licences flottantes	46
Système de trois serveurs de licences redondants	47
Installer une licence flottante sous Windows	48
Installer une licence flottante sous Linux	54
Installer un système de 3 serveurs de licences redondants sur Windows	58
Installer un système de 3 serveurs de licences redondants sur Linux	63
Gestionnaire de licences flottantes	67
Préciser les ports de serveur des licences flottantes	70
Emprunter une licence flottante	72
Limiter les licences à certains utilisateurs ou groupes	74
Aide au dépannage des licences flottantes	75
Installer FME en ligne de commande Linux	77
Faire le point sur votre licence	78

Autres tâches

Installer le kit de développement logiciel (SDK) pour FME Form	81
Installer les grilles de correction	81
Installer des grilles de correction sur Windows	81
Installer des grilles de correction sur Linux	82
Utiliser FME Form avec une application tierce	82

Notes

Safe Software Inc. ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier concernant ces documents, et met ces documents à disposition uniquement sur une base " telle quelle ".

En aucun cas, Safe Software Inc. ne sera responsable envers qui que ce soit des dommages spéciaux, collatéraux, accessoires ou consécutifs en rapport avec ou découlant de l'achat ou de l'utilisation de ces matériaux. La seule et unique responsabilité de Safe Software Inc, quelle que soit la forme ou l'action, ne dépassera pas le prix d'achat des matériaux décrits ici.

Ce manuel décrit les fonctionnalités et l'utilisation du logiciel au moment de sa publication. Le logiciel décrit dans ce manuel, ainsi que les descriptions elles-mêmes, sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Traduction française par Veremes (www.veremes.com).

Copyright

© 1994 – 2023 Safe Software Inc. All rights are reserved.

Révisions

Tous les efforts ont été faits pour assurer l'exactitude de ce document. Safe Software Inc. regrette toute erreur ou omission qui pourrait se produire et apprécierait d'être informé de toute erreur trouvée. Safe Software Inc. corrigera ces erreurs et omissions dans une version ultérieure, dans la mesure du possible. Veuillez nous contacter à l'adresse suivante :

Safe Software Inc.

Suite 1200 - 9639 137A Street

Surrey, BC, Canada V3T 0M1

www.safe.com

Safe Software Inc. n'assume aucune responsabilité pour les erreurs dans ce document ou leurs conséquences, et se réserve le droit d'apporter des améliorations et des modifications à ce document sans préavis.

Marques déposées

FME® est une marque déposée de Safe Software Inc.

Toutes les marques et leurs noms de produits mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs et doivent être signalés comme tels.

Informations sur ce document

Nom de document : Guide d'installation - FME Form

Version : FME Form 2023.0

Mise à jour : July 2023

A qui ce document s'adresse-t-il ?

Ce guide d'installation pour FME Form est destiné aux administrateurs système ou toute personne en charge de l'installation et de la gestion des licences de FME Form.

Pour obtenir les procédures d'installation de FME Flow, consulter le guide d'installation de FME Flow à l'adresse http://docs.safe.com/fme/html/FME_Server_Documentation/Default.htm.

Ressources et support

Ressources	9
Support	10
Accéder aux fichiers d'aide	10



Ressources

Obtenir l'aide dont vous avez besoin via Safe Software.

Formation

Les cours de formation sur FME Form sont proposés par Safe Software et notre réseau de partenaires. Accédez aux formations sur <https://www.safe.com/training/live-online/>.

- **Enregistrées** : Suivez nos formations FME complètes gratuitement et à votre rythme. Chaque cours comprend des heures de vidéo d'instruction de l'un de nos formateurs, des exercices pratiques avec des échantillons de données et une copie du manuel du cours.
- **En ligne** : Recevez une formation pratique en direct de la part de formateurs certifiés FME dans notre classe virtuelle. Tous les cours en ligne de Safe Software comprennent une machine virtuelle avec une licence FME, des échantillons de données, des traitements et une copie du manuel de cours.
- **En personne** : Parcourez la liste des cours de formation FME organisés dans des villes du monde entier.

Ou contactez Safe Software ou votre revendeur FME pour organiser une session de formation propre à votre entreprise.

Téléchargements & Documentation

Accéder aux dernières versions bêta, aux packs de services, à la documentation et autres ressources techniques.

[Accéder aux téléchargements FME](#)

[Accéder à la documentation FME](#)

FME Community

FME Community (<https://community.safe.com/s/>) est la source en ligne pour toutes les informations sur les produits Safe Software, notamment :

- **Knowledge Base** : Une bibliothèque de manuels pratiques, FAQ, démos, etc.
- **Community Answers** : Posez des questions et obtenez les réponses dans notre communauté de clients et de partenaires.
- **Échange d'idées** : Aidez à améliorer FME. Suggérez, votez et commentez de nouvelles entités.

Support

Obtenez le soutien dont vous avez besoin auprès de Safe Software. Nous sommes heureux de vous aider. Visitez <https://community.safe.com/s/support> pour plus d'informations.

Safe Software Partner Program

Chez Safe Software, nous sommes enthousiastes à l'idée de doter les gens d'outils et de formations. Nous avons plusieurs [programmes de partenariat](#) conçus pour promouvoir le développement des compétences de FME et étendre les capacités de FME pour répondre à vos besoins spécifiques :

- » Value-Added Resellers (VAR) (Programme des revendeurs) : représentants de Safe dans votre région.
- » Consultant Partner Program (consultants partenaires) : fourniture d'outils FME et de formation pour aider vos clients.
- » Developer Partner Program (développeur partenaire) : obtenir une licence FME de développement pour étendre la technologie FME à vos propres applications.

Accéder aux fichiers d'aide

Une documentation de référence technique approfondie est disponible sur le site Web de safe.com à l'adresse <https://community.safe.com/s/documentation> , et est également incluse dans votre installation de FME.

Par défaut, lorsque l'aide est invoquée à partir de n'importe quel outil de FME Form (FME Workbench, FME Data Inspector et autres), elle est ouverte à partir du site [Web safe.com](http://www.safe.com). Cela signifie que vous verrez toujours les dernières rubriques d'aide concernant les mises à jour et les nouvelles entités.

Il est possible de modifier ce paramètre et d'accéder à la documentation depuis les fichiers d'aide installés localement (par exemple, si l'accès à Internet est mauvais).

Pour modifier l'emplacement par défaut de l'aide

1. Démarrer FME Workbench.
2. Dans la barre des menus, cliquer sur **Outils Options FME**.
3. Cliquer dans la partie **Chemins par défaut**.
4. Dans "Emplacement de la documentation", cliquer sur la case à côté de **Utiliser l'aide en mode déconnecté**.
5. Cliquer sur **OK**.
6. Redémarrer FME Workbench.

Commencer avec FME, prérequis

Avant de commencer	13
Prérequis	13
Déterminer le type de licence FME à installer	14
Glossaire	16



Avant de commencer

Avant d'installer FME Form, Safe Software recommande de fermer tous les programmes, et de veiller à ce que tous les utilisateurs de FME qui peuvent se connecter sur cette machine aient l'autorisation d'accès au répertoire d'installation.

Prérequis

- Vous avez des droits administrateur dans l'environnement d'installation.
- L'environnement d'installation doit avoir les prérequis listés dans la section [Spécifications techniques](#) de FME Form.
- Si vous avez acquis FME Form, vous aurez besoin de :
 - Le programme d'installation de FME Form. Si vous n'avez pas encore le programme d'installation, téléchargez-le à partir [d'ici](#).
 - Le numéro de série ou le fichier de licence qui a été fourni par Safe Software. Pour obtenir votre numéro de série, consultez l'e-mail de confirmation que vous avez reçu après avoir acheté FME Form.

Si vous évaluez FME Form, obtenez le programme d'installation [d'évaluation de FME Form](#). Si vous avez besoin d'aide après l'installation, contactez fmetrial@safe.com.

Autres prérequis

[Fenêtre](#)

 **Note** Pour installer FME sur un serveur afin de l'utiliser avec un client léger (par exemple, une installation Citrix®), vous devez utiliser une licence flottante FME. Pour installer des licences flottantes, vous devez disposer d'un réseau TCP/IP.

[Linux: Red Hat et CentOS](#)

Vérifier pour un abonnement actif (Red Hat seulement)

FME ne peut être installé sur une instance Red Hat que si elle dispose d'un abonnement actif. Pour plus d'informations :

- https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_subscription_management/1/html/quick_registration_for_rhel/

EPEL Package Repository

Sous Red Hat ou CentOS, vous devez en premier télécharger et installer Extra Package for Enterprise Linux (EPEL) Community Project.

Plus d'information :

- https://fedoraproject.org/wiki/EPEL#How_can_I_use_these_extra_packages.3F

Voir aussi :

- http://www.rackspace.com/knowledge_center/article/install-epel-and-additional-repositories-on-centos-and-red-hat

NumPy et Matplotlib

NumPy et Matplotlib doivent être installés, via pip et pip3. Ceci peut être fait avant ou après l'installation de FME.

Déterminer le type de licence FME à installer

Safe Software propose plusieurs types de licences pour FME.

Le type de licence dont vous disposez (fixe ou flottante) est déterminé au moment de votre demande d'évaluation ou d'achat.

Licence fixe

Une licence FME fixe unique (également connue sous le nom de licence node-locked ou CRC) permet à FME de fonctionner sur un seul ordinateur spécifié. L'assistant de licence FME génère un code machine unique pour cet ordinateur, qui est utilisé pour créer la

licence. Si FME est installé sur plus d'un ordinateur, chaque ordinateur nécessite sa propre licence.

Par défaut, toutes les licences d'évaluation sont fixes, sauf en cas de demande précise.

Nous recommandons d'utiliser une licence flottante lors de l'installation de FME sur une machine virtuelle. Il se peut que Safe Software ne fournisse pas de fichiers de licence mis à jour si le [code machine](#) de la machine physique n'est plus valide en raison de changements matériels fréquents. Pour plus d'informations, voir [A propos des licences flottantes Page 46](#).

- [Installer une licence fixe unique Page 39](#)

Licence flottante

Une licence flottante signifie qu'un seul ordinateur reçoit un certain nombre de licences et agit comme un serveur en délivrant ces licences à tout autre ordinateur qui en fait la demande. Une licence flottante est un moyen courant pour une entreprise de partager un nombre limité de licences entre ses utilisateurs FME.

Un gestionnaire de licences du logiciel FlexNet fournit la capacité de licence flottante à FME. Le logiciel FlexNet est installé sur un ordinateur qui fait office de serveur de licences. Chaque fois que FME est lancé sur un ordinateur, le serveur délivre une licence, à condition qu'il en reste une de disponible. Lorsqu'un ordinateur ferme FME, cette licence est rendue. Par exemple, considérons une licence flottante de cinq places et 30 ordinateurs de poste de travail. Chaque poste de travail a FME installé. Tout poste de travail peut exécuter FME, mais seulement un maximum de cinq à la fois.

Pour installer FME sur un serveur afin de l'utiliser avec un client léger (par exemple une installation Citrix/Winframe), il est fortement recommandé d'utiliser une licence flottante. Les licences fixes peuvent être utilisées, mais n'oubliez pas que vous aurez besoin d'une licence fixe pour chaque utilisateur qui utilisera le logiciel.

Pour des raisons de basculement, on peut également installer une série de trois licences sur trois serveurs séparés.

Pour plus d'informations, voir [A propos des licences flottantes Page 46](#).

Glossaire

[Activation](#)

Pour associer un [code machine](#) à une licence, utiliser le FME Licensing Assistant.

[Emprunter une licence flottante](#)

Si votre entreprise possède une licence flottante FME Form et qu'elle autorise cette option, vous pouvez emprunter une licence pour une utilisation hors connexion, et utiliser FME pour 30 jours maximum.

L'ordinateur doit être connecté au serveur au moment de l'emprunt.

[Licence flottante](#)

Une licence flottante signifie qu'un seul ordinateur reçoit un certain nombre de licences et agit comme un serveur en délivrant ces licences à tout autre ordinateur qui en fait la demande. Une licence flottante est un moyen courant pour une entreprise de partager un nombre limité de licences entre ses utilisateurs FME.

[Floating License Manager](#)

Un gestionnaire de licences du logiciel FlexNet fournit la capacité de licence flottante à FME. Le logiciel FlexNet est installé sur un ordinateur qui fait office de serveur de licences. Chaque fois que FME est lancé sur un ordinateur, le serveur délivre une licence, à condition qu'il en reste une de disponible. Lorsqu'un ordinateur ferme FME, cette licence est rendue. Par exemple, considérons une licence flottante de cinq places et 30 ordinateurs de poste de travail. Chaque poste de travail a FME installé. Tout poste de travail peut exécuter FME, mais seulement un maximum de cinq à la fois.

[Grille de correction](#)

Les fichiers de grilles de correction sont utilisés lors de la reprojection entre des systèmes de coordonnées qui ont des datums différents. FME prend en charge les conversions entre des systèmes de coordonnées utilisant des datums différents. De nombreuses transformations de datum ne sont pas définissables mathématiquement et nécessitent l'utilisation de grille de correction. Si vous tentez d'effectuer une

transformation de ce type sans avoir mis en place le fichier de grilles de correction approprié, FME interrompra le traitement.

[Licence fixe](#)

Une licence FME fixe unique (également connue sous le nom de licence node-locked ou CRC) permet à FME de fonctionner sur un seul ordinateur spécifié. L'assistant de licence FME génère un code machine unique pour cet ordinateur, qui est utilisé pour créer la licence. Si FME est installé sur plus d'un ordinateur, chaque ordinateur nécessite sa propre licence.

Installer FME Form

Installer FME Form sur Microsoft Windows	19
Installer FME Form sur Linux	32
Installer FME Form sur Mac	37



Installer FME Form sur Microsoft Windows

1. Si vous avez téléchargé FME à partir de www.safe.com, double-cliquez sur le fichier téléchargé.
2. Dans la boîte de dialogue Extracteur d'installation de FME Form, indiquez un *dossier de destination* dans lequel extraire les fichiers d'installation. Notez que ce dossier ne spécifie que l'endroit où les fichiers d'installation sont extraits ; il ne spécifie pas l'endroit où les fichiers du programme FME Form sont installés. Cet emplacement est spécifié plus tard dans le programme d'installation.

 **Conseil** Prenez note de l'emplacement du *dossier de destination* spécifié. Après l'installation, vous pouvez :

- » Examiner le fichier .log de l'installation
- » Supprimer ces fichiers pour économiser de l'espace disque.

3. Cliquer sur **Installer**.
4. Une fois l'extraction terminée, le programme d'installation s'ouvre. Sur l'écran Bienvenue dans FME Form, cliquez sur **Suivant**.
5. *Choix du type d'installation*

[Installation expresse ou personnalisée ?](#)

Le programme d'installation de FME Form vous donne le choix entre une installation *express* et une installation *personnalisée*. Si vous choisissez *Expresse*, les paramètres d'installation suivants sont configurés automatiquement. Si vous choisissez *Personnalisée*, le programme d'installation vous donne la possibilité de configurer chaque paramètre séparément.

 **Note** Si vous choisissez *Personnalisée*, FME enregistre les paramètres spécifiés comme nouvelles valeurs par défaut pour les installations *Expresse* suivantes sur la même machine.

Paramètres	Description	L'installation initiale expresse est la valeur par défaut.
<i>Associer FME aux formats de fichier supportés</i>	L'association de FME Form à ses formats de fichiers pris en charge, ce qui permet à la fonctionnalité de clic droit de l'Explorateur Windows d'ouvrir, d'afficher, de convertir et de traiter des fichiers à l'aide de FME Form.	Oui
<i>Installer le kit de développement logiciel</i>	Si vous souhaitez installer le SDK, qui donne accès aux API FME Objects et FME Plug-in Builder. Vous pouvez utiliser ces API pour créer vos propres applications et plug-ins qui utilisent les fonctionnalités de FME.	Non
<i>Correction implicite Datum NAD27 <-> NAD83</i>	<p>Si les corrections implicites des données du NAD27 au NAD83 utilisent des fichiers de grilles de correction canadiens ou américains. Si Aucun, FME demande une sélection au moment de l'exécution du traitement.</p> <div data-bbox="516 1528 1214 1864" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Note Vous pouvez modifier ce paramètre après l'installation dans le menu Options de FME. Pour plus d'informations, voir Systèmes de coordonnées.</p> </div>	None

6. Suivez les autres instructions de l'assistant d'installation, en fonction du type d'installation.
7. Lorsque FME est installé, [l'assistant de licence](#) démarre.

Installer FME Form depuis l'invite de commande Windows

Nous recommandons d'installer FME Form à l'aide de [l'assistant d'installation](#). Toutefois, l'installation à partir de l'invite de commande peut être utile lorsque vous souhaitez effectuer une installation silencieuse ou à distance.

A propos de l'installeur

Le programme d'installation de FME Form est un exécutable auto-extractible à partir duquel vous pouvez appeler directement un package d'installation (MSI) en une seule commande. Vous pouvez également extraire manuellement les fichiers d'installation, puis appeler le fichier MSI pour procéder à une installation silencieuse.

 **Note** Une installation à l'invite de commande ne vous propose pas de désinstaller les versions précédentes de FME qui se trouvent dans le même dossier. Nous vous recommandons fortement de désinstaller toute version antérieure de FME avant d'en installer une autre dans le même dossier.

Procéder à l'installation

Exemple de syntaxe

Extraire l'installer dans C:\FME\installer et procéder à l'installation avec les paramètres par défaut

Ces exemples supposent que vous procédez en ligne de commande depuis un répertoire contenant un installeur nommé fme-form-win-x64.exe.

```
fme-form-win-x64.exe -d"C:\FME\installer" -s -sp"/qb /norestart INSTALLLEVEL=3 ENABLE_POST_INSTALL_TASKS=no"
```

Extraire l'installeur dans C:\FME\installer et installer dans C:\Program Files\FME12345

Ces exemples supposent que vous exécutez PowerShell depuis un répertoire contenant un installeur nommé fme-form-win-x64.exe.

```
./fme-form-win-x64.exe -d"C:\FME\installer" -s -sp"/qb /norestart INSTALLLEVEL=3 ENABLE_POST_INSTALL_TASKS=no INSTALLDIR="C:\Program Files\FME12345"
```

Paramètres exécutables

`-d<path>`

Définit le dossier destination pour les fichiers unpacked

`-s, -s1, -s2`

Mode silencieux. Le commutateur `-s` est une forme abrégée de `-s1`. `-s` et `-s1` masquent tous deux la boîte de dialogue principale et la progression de l'extraction. `-s2` masque la boîte de dialogue principale, mais la progression de l'extraction est affichée.

`-sp<par>`

Paramètres silencieux à transmettre au programme d'installation MSI extrait lors de son exécution. Pour plus d'informations, voir [Paramètres MSI-Specific Page opposée](#).

 **Note** Les guillemets doivent être échappés avec huit guillemets (voir l'exemple ci-dessus).

Utilisez la syntaxe suivante pour effectuer une installation silencieuse à partir d'un MSI qui a déjà été extrait manuellement de l'exécutable du programme d'installation.

Utilisez la syntaxe suivante pour effectuer une installation silencieuse à partir d'un MSI qui a déjà été extrait manuellement de l'exécutable du programme d'installation.

 **Note** Vous devrez peut-être débloquer le fichier .msi téléchargé pour pouvoir l'exécuter. Pour débloquer un fichier, utilisez la commande `Unblock-File` de l'utilitaire Windows PowerShell. Pour plus d'informations, consultez la page <https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.utility/unblock-file?view=powershell-6>.

```
msiexec /i <path_to_installer> /qb INSTALLLEVEL=3 INSTALLDIR="<installdir>" ENABLE_POST_INSTALL_TASKS=no
```

Exemple

```
msiexec /i fme_beta.msi /qb INSTALLLEVEL=3 INSTALLDIR="C:\Program Files\FME" ENABLE_POST_INSTALL_TASKS=no
```

 **Note** `INSTALLLEVEL=3` doit toujours être spécifié lors d'une installation silencieuse à partir de la ligne de commande.

Paramètres MSI-Specific

Flags

 **Note** Pour voir tous les flags, taper `msiexec` et appuyer sur Entrée.

`/i <installFile.msi>`

Installe le logiciel spécifié par `<installFile.msi>` sur votre ordinateur.

`/q[n|b]`

Mode silencieux. Si `/qb` est spécifié, une boîte de dialogue avec une barre de progression s'affiche, mais il n'y a aucune interaction avec l'utilisateur. Si `/qn` est spécifié, aucune interface graphique ne s'affiche.

Lorsque /qn est spécifié, le programme d'installation semble revenir immédiatement ; cependant, le processus d'installation continue de s'exécuter en arrière-plan. Lors d'une installation silencieuse, nous vous recommandons d'activer la journalisation (voir ci-dessous) afin de pouvoir vérifier les erreurs.

`/x <installFile.msi>`

Désinstalle <installFile.msi> s'il est installé dans votre système.

`/*v <logfile>`

Active le log de l'installation dans <logfile>

[Instructions](#)

Les instructions sont précisées après les paramètres, au format suivant :

`<directive name>=<directive value>`

[Instructions générales](#)

INSTALLLEVEL

Si vous installez avec le paramètre /q, l'instruction INSTALLLEVEL=3 doit être spécifiée pour que l'installation se déroule normalement.

INSTALLDIR

Spécifie l'emplacement du chemin complet du répertoire d'installation principal. Si le répertoire n'existe pas, il est créé. Les espaces peuvent être utilisés avec les guillemets. Le chemin par défaut est C:\Program Files\FME sur Windows XP, et C:\apps\FME sur Windows Vista et plus récent.

[Instructions de l'installeur](#)

Les instructions suivantes affectent le comportement en exécution de l'installeur.

EXTRACTONLY

Extrait le fichier d'installation .msi, mais n'exécute pas le programme d'installation. Un paquetage d'exécution C++ et un pilote MSSQL seulement sont installés.

ENABLE_SOUNDEVENTS

Configure les événements sonores. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

CHECK_ADMIN_RIGHTS

Vérifie que l'utilisateur qui installe FME dispose des privilèges d'administrateur. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

ENABLE_SHORTCUTS

Crée des raccourcis dans le menu Démarrer de Windows. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

ENABLE_FILETYPE_REGISTRATION

Permet aux applications FME de visualiser, d'ouvrir et de travailler avec des fichiers FME et des fichiers de données SIG. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

ENABLE_PATH_UPDATE

Permet au programme d'installation de mettre à jour la variable d'environnement PATH. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

ENABLE_STANDARD_EXE_INSTALLATION

Installe tous les exécutables standard de FME (FME Data Inspector, FME Workbench, etc.). Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

ENABLE_LICENSE_COPY

Permet au programme d'installation de rechercher les anciens fichiers de licence et de les copier dans le dossier d'installation actuel s'ils sont présents. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

ENABLE_POST_INSTALL_TASKS

Contrôle si l'assistant de licence est exécuté après la fin du programme d'installation. Voir également FMEREG_CMDLINE (ci-dessous). Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

FMEREG_CMDLINE

Transmet des valeurs à l'assistant de licence (fmlicensingassistant_cmd.exe) au moment de l'installation pour automatiser l'octroi de licences, en utilisant une syntaxe similaire à [Installer FME Form depuis l'invite de commande Windows Page 30](#). Par exemple, pour attribuer une licence FME sur un serveur de licences flottant nommé "license_server", spécifiez `FMEREG_CMDLINE="--floating license_server smallworld"`.

ENABLE_ZERO_SIDE_EFFECT

Répond "non" aux options suivantes :

ENABLE_SOUNDEVENTS, CHECK_ADMIN_RIGHTS, INSTALL_SYSTEM_DLLS, ENABLE_SHORTCUTS, ENABLE_FILETYPE_REGISTRATION, ENABLE_POST_INSTALL_TASKS, ENABLE_PATH_UPDATE, ENABLE_LICENSE_COPY

Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est Non.

ENABLE_NAD83_NAD27_DATUMSHIFTS

Contrôle si la transformation implicite du système de référence NAD27 en NAD83 est définie sur USA ou CANADA. Les valeurs autorisées sont yes, no et none. La valeur par défaut est no, ce qui définit cette directive sur les USA. Un paramètre yes spécifie uniquement le CANADA. La valeur none désactive la transformation, ce qui provoque des erreurs dans les traitements lorsqu'on essaie d'utiliser cette correction.

REPORTSTATISTICS

Contrôle si les statistiques sur le format et l'usage des Transformers sont envoyés à Safe Software.

Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

[Instructions d'installation de fichier](#)

Certains fichiers installés par l'installateur peuvent être oubliés par ces directives.

INSTALL_USER_DOCUMENTS

Installe des répertoires dans le dossier "Documents" de l'utilisateur, y compris un dossier "My FME Workspaces" ("Mes Traitements FME"). La valeur par défaut est oui.

INSTALL_SYSTEM_DLLS

Met à jour les anciennes DLL du système, si nécessaire, et exécute le programme d'installation du moteur d'exécution Microsoft Visual Studio C++. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

Si cette option est définie sur non, l'utilisateur doit exécuter manuellement le programme d'installation du Runtime C++ et s'assurer que atl.dll et atl71.dll sont installés sur le système cible. Cette option n'est pas recommandée et peut conduire à des installations non fonctionnelles de FME.

INSTALL_THIRDPARTY

Installe les extensions d'applications. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

L'administrateur FME contrôle les installations d'extensions.

INSTALL_FMEOBJECTS

Installe les DLL de FME Objects et d'autres composants. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui. Pour plus d'informations, voir [Installer le kit de développement logiciel \(SDK\) pour FME Form Page 81](#).

INSTALL_GALLERY

Installe le répertoire de la galerie. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

INSTALL_HELP

Installe le répertoire d'aide. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

INSTALL_HELP_DLL

Installe les DLL d'aide. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

INSTALL_METAFILE

Installe le répertoire de métafichiers. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

INSTALL_PLUGINBUILDER

Installe le répertoire pluginbuilder. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

INSTALL_REPROJECT

Installe le répertoire Reproject. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

INSTALL_TCL

Installe le répertoire tcl. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

INSTALL_WORKBENCH_EXE

Installe l'application FME Workbench. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse).. La valeur par défaut est oui.

INSTALL_FME_EXE

Installe l'application fmeapplication. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

INSTALL_FMEADMIN_EXE

Installe l'application FME Administrator. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

INSTALL_FMEVIEW_EXE

Installe l'application FME Universal Viewer. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

INSTALL_FMEGUI_EXE

Installe l'application FME Universal Translator. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

INSTALL_FMEREGL_EXE

Installe l'application FME Licensing Assistant. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

INSTALL_WHATSNEW

Installe les fichiers texte "what's new/great". Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

INSTALL_FMECOMUTIL_DLL

Installe la DLL fmecomutil. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

INSTALL_FME_SHELLEXT_DLL

Installe la DLL d'extension du shell fme. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

INSTALL_SPATIAL_ASSISTANT_EXE

Installe spatialassistant.exe. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

INSTALL_FMEGEOS_DLL

Installe geos_fme.dll. Les valeurs autorisées sont yes et no (sensibilité à la casse). La valeur par défaut est oui.

Tâches post-installation

Installer FME Form depuis l'invite de commande Windows

Vous pouvez installer une [licence flottante](#) FME en utilisant la syntaxe suivante :

```
fmlicensingassistant_cmd --floating <server>[:<port>] <license type>
```

Exemple

```
fmlicensingassistant_cmd --floating testserver smallworld
```

Pour obtenir les valeurs correctes de <license type>, exécuter :

```
fmlicensingassistant_cmd.exe --query <server>[:<port>]
```

Exemple

```
fmlicensingassistant_cmd.exe --query testserver
```

Formats MSSQL seulement

Si vous prévoyez d'exécuter des traitements faisant référence à des Readers et Writers Microsoft SQL Server et Azure SQL Database (MSSQL_*), vous devez installer manuellement le pilote OLE DB pour SQL Server et les types Microsoft System CLR pour SQL Server. Pour les installer, accédez au répertoire [INSTALLDIR] et exécutez :

```
msiexec /i msoledbsql.msi /qb IACCEPTMSOLEDBSQLLICENSETERMS=YES
```

```
msiexec /i SQLSysClrTypes.msi /qb
```

Mise à jour de FME

Si vous souhaitez installer une nouvelle version de FME, suivre les étapes suivantes :
Assurez-vous de sauvegarder ou de déplacer tous les fichiers personnalisés que vous avez peut-être enregistrés dans votre répertoire d'installation de FME.

1. Télécharger et lancer le nouveau fichier d'installation.
2. Dans la boîte de dialogue Extracteur d'installation de FME Form, indiquez un *dossier de destination* dans lequel extraire les fichiers d'installation. Notez que ce dossier spécifie uniquement l'endroit où les fichiers d'installation sont extraits ; il ne spécifie pas l'endroit où les fichiers du programme FME Form sont installés.

 **Conseil** Prenez note de l'emplacement du *dossier de destination* spécifié.

Après l'installation, vous pouvez souhaiter :

- » Examiner le fichier .log de l'installation
- » Supprimer ces fichiers pour économiser de l'espace disque.

3. Cliquer sur **Installer**.
4. Une fois l'extraction terminée, le programme d'installation s'ouvre. Sur l'écran Bienvenue dans FME Form, cliquez sur **Suivant**.
5. Dans la boîte de dialogue Dossier de destination, indiquez un dossier de destination et cliquez sur **Suivant**.

6. Si l'assistant d'installation trouve une version précédemment installée de FME dans le dossier de destination spécifié, il vous demande si vous souhaitez la désinstaller. Si vous répondez **Oui**, cliquez sur **Suivant**. Si vous répondez **Non**, cliquez sur **Précédent** et entrez un nouveau dossier de destination. Vous pouvez installer [plusieurs versions de FME Form](#).
7. Suivez les instructions de l'assistant d'installation.

Installer FME Form sur Linux

Mise à jour de FME

Si vous effectuez une mise à jour vers une version plus récente de FME Form, vous devez d'abord désinstaller manuellement la version précédente. Vous pouvez également effectuer l'installation dans un autre répertoire et disposer de plusieurs versions de FME Form (voir [Installation de plusieurs FME Form en parallèle Page 36](#)).

Assurez-vous de sauvegarder ou de déplacer tous les fichiers personnalisés que vous avez peut-être enregistrés dans votre répertoire d'installation de FME.

Désinstaller

Exécuter la commande suivante , comme "racine" selon votre distribution Linux :

» Debian, Ubuntu:

```
apt remove fme-form-<release>
```



Exemple

```
apt remove fme-form-2023
```

» RedHat, CentOS:

```
yum remove fme-form-<release>
```



Exemple

```
yum remove fme-form-2023
```

Mettre à jour Linux

Pour éviter des erreurs, nous recommandons de mettre à jour Linux avant de l'installer.

[Installation et mise à jour hors-ligne](#)

FME sous Linux nécessite de nombreux paquets tiers. Ces dépendances doivent être satisfaites lorsque FME est installé. La façon la plus simple de satisfaire ces dépendances est d'installer FME sur un ordinateur connecté à l'Internet, ce qui permet de télécharger les paquets au besoin.

Il est possible cependant de préparer manuellement un ordinateur hors ligne pour une installation FM

Plus d'information :

» Ubuntu/Debian: [Installing packages without an Internet connection](#)

» Red Hat/CentOS: <https://access.redhat.com/solutions/29269>

Les dépendances peuvent être déterminées à la demande en utilisant une de ces commandes :

» Ubuntu/Debian: `dpkg -I <package_name>`

» Red Hat/CentOS: `yum deplist <package_name>`

! **Attention** Si vous accédez à des miroirs locaux de répertoires publics, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre version de Linux.

Debian, Ubuntu

`apt update && apt upgrade`

RedHat, CentOS

`yum update`

Installer

Avant d'installer, assurez-vous de :

1. Revoir l'installation [Prérequis Page 13](#).
2. [Mettre à jour Linux](#)

Toutes les étapes de l'installation doivent être effectuées "en tant que root" (via la commande `sudo` sur certaines distributions). FME Form est installé pour TOUS les utilisateurs.

L'emplacement d'installation est `/opt/fme-desktop-<release>`. (Par exemple, `/opt/fme-form-2023`.) Une fois terminé, le programme d'installation génère un fichier de configuration (`.cfg`) dans le répertoire d'installation.

Les installeurs suivants sont disponibles :

Plate-forme	Nom Installeur	Exemples
Debian, Ubuntu	fme-form- <release> _< <version> >. <build> ~ <distro> _< amd64.deb	fme-form-2023_ 2023.0.0.0.23202~ubuntu.20.04_ amd64.deb
Ubuntu for ARM (Tech Preview)	fme-form- <release> _< <version> >. <build> ~ <distro> _< arm64.deb	fme-form-2023_ 2023.0.0.0.23202~ubuntu.20.04_ arm64.deb
RedHat, CentOS	fme-form- <release> -< <version> >-< <build> >. <distro> .x86_64.rpm	fme-form-2023-2023.0.0.0- 23202.el8.x86_64.rpm

Télécharger l'installeur

Téléchargez le programme d'installation de FME Form sur votre machine locale. Pour obtenir le programme d'installation, visitez le site

<http://www.safe.com/support/downloads.php>.

Exécuter l'installeur.

Pour utiliser le gestionnaire pour installer FME Form, double clic sur le package.

 **Note** Le paquet d'installation Debian ne prend pas en charge le gestionnaire de paquets Ubuntu Unity avant la version 16.04.2. Utilisez plutôt la ligne de commande pour l'installation.

Exécuter l'installeur en ligne de commande.

Exécuter les commandes suivantes, selon votre configuration Linux, et indiquer les bonnes valeurs de *<release>*, *<version>*, et *<build>*.

Package Debian :

```
Si gdebi n'est pas déjà installé : apt install gdebi-core  
gdebi fme-form-<release>_<version>.<build>~<distro>_amd64.deb
```

Package redHat, CentOS :

```
yum install fme-form-<release>-<version>-<build>.<distro>.x86_64.rpm
```

Autrement, pour installer dans un emplacement n'étant pas par défaut, vous devez installer les dépendances FME manuellement :

```
yum deplist fme-form-<release>-<version>-<build>.<distro>.x86_64.rpm | grep provider | awk '{print $2}' | sort | uniq | sed ':a;N;$!ba;s/\n/ /g' | xargs yum install -y
```

Ensuite, exécuter :

```
rpm -Uvh --relocate /opt=/usr/etc/fme --relocate /usr=/usr/fmeicons fme-form-<release>-<version>-<build>.<distro>.x86_64.rpm
```

Chaque argument `--relocate` relocalise un préfixe à un nouvel emplacement. Dans l'exemple précédent, FME s'installe dans `/usr/etc/fme/fme-form-<release>` et les icônes, raccourcis et autres seront installés dans `/usr/fmeicons`. Notez que ces arguments sont facultatifs : vous pouvez relocaliser les deux préfixes, un seul, ou aucun.

Et ensuite ?

Pour licencier FME Form, voir [Installer une licence Page 38](#).

Installation de plusieurs FME Form en parallèle

Si vous souhaitez avoir plusieurs installations de FME Form sur le même système, nous recommandons de suivre la procédure suivante :

1. Installer la copie de FME Form comme décrit dans [Installer FME Form sur Linux Page 32](#).
2. Copier le contenu du répertoire d'installation (`/opt/fme-form-<release>`) dans un autre emplacement (par exemple, `/home/user/fme-form-b23283`).
3. Installer la copie de FME Form comme décrit dans [Installer FME Form sur Linux Page 32](#).

4. Exécutez la première copie de FME Form directement à partir de l'emplacement où elle a été copiée (par exemple, `/home/user/fme-form-b23283`) - et *non* à partir d'un raccourci du bureau. Vous pouvez exécuter la deuxième copie de FME Form à partir d'un raccourci du bureau, qui pointe vers l'emplacement d'installation d'origine (`/opt/fme-form-<release>`).

Installer FME Form sur Mac

1. Double-cliquez sur le fichier FME Form.dmg.
2. Dans la boîte de dialogue FME Form Installer, double-cliquez sur l'icône FME.
3. Suivre les instructions de l'assistant d'installation.
4. Lorsque l'installation de FME est terminée, [l'assistant de licences](#) démarre.

Installer une licence

Installer une licence fixe unique	39
A propos des licences flottantes	46
Installer FME en ligne de commande Linux	77
Faire le point sur votre licence	78



Installer une licence fixe unique

Une licence FME fixe unique (également connue sous le nom de licence node-locked ou CRC) permet à FME de fonctionner sur un seul ordinateur spécifié. L'assistant de licence FME génère un code machine unique pour cet ordinateur, qui est utilisé pour créer la licence. Si FME est installé sur plus d'un ordinateur, chaque ordinateur nécessite sa propre licence.

Avant de commencer

Pour obtenir un numéro de série, consulter l'e-mail de confirmation reçu après avoir acheté FME Form. Si vous ne connaissez pas ou ne trouvez pas votre numéro de série, veuillez envoyer un e-mail à [pour demander un fichier de licence. codes@safe.com](mailto:codes@safe.com)

Pour [activer votre licence](#) vous devez être connecté à Internet.

Activer une licence fixe

Si vous avez un numéro de série et une connexion Internet, suivre les étapes suivantes pour activer une licence fixe unique.

Si vous avez déjà une licence, vous serez invité à la mettre à jour.

1. Ouvrir l'assistant "FME Licensing Assistant"

- » Sous Windows, l'assistant de licence se trouve dans le menu Démarrer, sous FME Form, ou `fmelicenseingassistant.exe` dans le répertoire racine du dossier d'installation de FME Form.
- » Sous Linux, l'assistant d'octroi de licences se trouve dans le menu Applications, ou dans le dossier racine du répertoire d'installation de FME Form.
- » On Mac, `/Library/FME/<version>/Apps/FME Licensing Assistant`.

2. La fenêtre de FME Licensing Assistant s'ouvre.

3. Dans la boîte de dialogue Activer la licence FME Form, sélectionnez **Licence fixe** (sous "Vous avez une licence ?"). Saisissez le numéro de série dans le champ correspondant et cliquez sur **Activer**. Pour obtenir un numéro de série, consulter l'e-mail de confirmation reçu après avoir acheté FME Form.
4. Dans la boîte de dialogue Résumé de la licence, cliquez sur **Terminer**.

Un message de confirmation apparaît lorsque FME Form est correctement installé.

Dépannage

Si vous modifiez la configuration de votre système après l'installation, votre licence FME peut ne pas fonctionner et vous devrez en demander une nouvelle.

Si vous ne parvenez pas à utiliser l'assistant de licence FME pour activer une licence, consultez [Installer un fichier de licence fourni par Safe Software bas](#).

Autres options de licence

- Pour se connecter à un serveur de licences flottantes, consulter la section [Installer un serveur de licences flottantes sous Microsoft Windows](#).

Installer un fichier de licence fourni par Safe Software

Suivez les étapes ci-dessous si vous rencontrez un problème avec le générateur de licence automatique. Si cela se produit, vous devrez installer un fichier de licence () fourni par Safe Software.*.fmelic

Pour les utilisateurs de Linux, se connecter avec le même compte utilisateur que celui ayant servi à l'installation de FME Form.

1. Aller sur la page Internet d'activation de licence FME Form (<http://www.safe.com/activation/>).
2. Fournir les informations suivantes :
 - » **Numéro de série** – Pour obtenir un numéro de série, consulter l'e-mail de confirmation reçu après avoir acheté FME Form.

» **Code machine** - Il s'agit du numéro à 10 chiffres situé dans le coin inférieur gauche du volet d'installation de l'assistant de licence de FME Form. Cliquez sur le numéro pour le copier.

3. Cliquer sur "Retrieve License File" (récupérer le fichier de licence) et télécharger le fichier.

Si les étapes précédentes n'aboutissent pas, vous pouvez également envoyer un message électronique à codes@safe.com avec votre numéro de série et votre code machine. Vous recevrez un message électronique de Safe Software avec un fichier de licence `.fmelic` joint.

4. Ouvrir FME Form Licensing Assistant (fmelicensingassistant.exe)

» Sous Windows, l'assistant de licence se trouve dans le menu Démarrer, sous FME Form, ou `fmelicenseingassistant.exe` dans le répertoire racine du dossier d'installation de FME Form.

» Sous Linux, l'assistant d'octroi de licences se trouve dans le menu Applications, ou dans le dossier racine du répertoire d'installation de FME Form.

» Sous Mac, l'assistant de licence est dans `/Library/FME/<version>/Apps/FME Licensing Assistant`.

5. Dans la boîte de dialogue Activer une licence FME Form, développez **Licence manuelle**.

6. Fournissez le fichier de licence, soit sous forme de chemin d'accès, soit en copiant et collant le contenu du fichier directement dans le champ prévu à cet effet.

7. Cliquer sur **Activer**.

8. Sur la page Résumé de la licence, cliquez sur **Terminer**.

FME Form est correctement installé.

Les licences sont liées aux propriétés physiques des systèmes. Si vous modifiez la configuration matérielle de votre système, votre licence FME peut ne pas fonctionner et vous devrez en demander une nouvelle.

Aide au dépannage des licences fixes

A propos du code machine

Un code machine est un identifiant unique généré à partir des informations du système par l'assistant de licence FME. C'est la méthode utilisée par Safe pour limiter une licence fixe à un seul ordinateur. Safe a besoin du code machine de votre installation pour créer une licence pour FME.

Dans la plupart des cas (par exemple une licence d'évaluation ou une nouvelle licence pour une version de FME mise à jour), le Licensing Assistant peut transmettre automatiquement le code à Safe pour créer immédiatement un numéro de licence.


Toutefois, dans certains cas, vous devrez nous communiquer le numéro directement.

Voici quelques exemples de cas où cela peut se produire :

- » La connexion au serveur de Safe ne fonctionne pas,
- » Nous devons voir le code pour vous aider à résoudre un problème de licence.

Le code machine est affiché dans le coin inférieur gauche de l'assistant de licence FME. (Vous pouvez le survoler et le copier d'un clic).

Vous pouvez également le trouver dans FME Workbench ou dans FME Data Inspector dans Aide > A propos... > Plus d'informations.



Changement d'ordinateur

Lorsque vous déplacez FME sur un autre ordinateur, vous avez besoin d'une nouvelle licence, car le code machine du nouvel ordinateur ne correspondra pas à celui encodé dans votre licence existante. Demandez une nouvelle licence en entrant votre numéro de série dans l'assistant de licence FME du nouvel ordinateur/de l'installation FME que

vous souhaitez mettre sous licence. Pour obtenir un numéro de série, consulter l'e-mail de confirmation reçu après avoir acheté FME Form.

La nouvelle licence créée sur notre serveur de licences sécurisé correspondra à votre nouveau code machine. Si vous avez des problèmes, contactez codes@safe.com.

Machines virtuelles

Nous recommandons d'utiliser une licence flottante lors de l'installation de FME sur une machine virtuelle. Il se peut que Safe Software ne fournisse pas de fichiers de licence mis à jour si le code machine de la machine physique n'est plus valide en raison de changements matériels fréquents. Pour plus d'informations, voir [A propos des licences flottantes Page 46](#).

L'assistant de licence échoue avec le message d'erreur suivant : "Impossibilité de créer des fichiers de licence locaux"

Cette erreur indique que le Licensing Assistant n'a pas été exécuté en tant qu'administrateur.

Pour exécuter le Licensing Assistant en tant qu'administrateur

L'assistant de licence se trouve dans le menu Démarrer sous FME Form, ou `fmelicensingassistant.exe` dans le dossier racine du répertoire d'installation de FME Form. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.

Il peut aussi aider à supprimer toute licence existant à ces emplacements :

- » Le répertoire d'installation de FME, sous `\licenses`.
- » `C:\ProgramData\Safe Software\FME\Licenses`

J'ai installé ma licence mais je ne peux toujours pas utiliser FME Workbench

- » Assurez-vous que la clé de votre machine correspond à celle de votre fichier de licence. Ouvrez votre fichier de licence à `C:\ProgramData\Safe Software\FME\Licenses\fme_license.fmelic` dans un éditeur de texte. Vous verrez une ligne intitulée MACHINE CODE. Le code indiqué ici doit correspondre

- » exactement à votre code machine indiqué en bas à gauche de l'assistant de licence
1. S'il ne correspond pas, vous devrez [demander une autre licence](#). Vous ne pouvez pas modifier directement un fichier de licence.
- » Cela montre-t-il que votre licence a expiré ? Assurez-vous que vous avez installé votre licence permanente. Si vous n'avez pas reçu votre licence permanente, vous devrez peut-être [la demander](#). Une licence temporaire peut également cesser de fonctionner si vous avez modifié les paramètres d'heure et de date de votre ordinateur. Vous devrez alors contacter votre gestionnaire de compte pour demander une nouvelle licence.
- » Si vous voyez un message "Dupliquer le fichier de licence ?" Il ne s'agit pas d'une erreur, et FME devrait continuer à fonctionner correctement. Il arrive parfois qu'un FME sans licence essaie de contacter notre serveur de licences pour voir si une licence est disponible pour ce numéro de série. Si c'est le cas, il s'octroie automatiquement une licence. Ce message apparaît lorsque vous essayez d'attribuer manuellement une licence à FME en utilisant la même licence que celle qu'il a déjà obtenue automatiquement pour lui-même.
- » Le message suivant apparaît : "FME Licensing Notice Your current license is AutoDesk Map. Cette application ne peut pas être utilisée avec la licence actuelle..." ? Vous utilisez peut-être une licence Training ou Generic. À l'aide de votre explorateur de fichiers, accédez au répertoire C:\ProgramData\Safe Software\FME\Licenses. Supprimez tous les fichiers de ce répertoire, à l'exception du fichier fme_license.fmelic. Redémarrez FME Workbench ou l'application FME que vous avez essayé d'utiliser.
- » Voyez-vous un message; "Les autorisations de l'administrateur sont nécessaires pour obtenir une licence FME..." ? Il peut être nécessaire d'exécuter l'assistant d'octroi de licences avec des privilèges élevés. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur FME Licensing Assistant, puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.

- » Il peut être nécessaire d'exécuter l'assistant d'octroi de licences avec des privilèges élevés. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur FME Licensing Assistant, puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur.
- » Voyez-vous un message, "Quota de licences dépassé..." ? Contacter le support technique Safe ou votre revendeur Veremes.
- » Voyez-vous un autre message ? Veuillez consulter le site <https://community.safe.com/s/article/troubleshooting>.

¹Pour exécuter l'assistant de licence FME, ouvrez FME Form dans le menu Démarrer. Dans les versions précédentes de FME, cet assistant est également connu sous le nom FME Licensing Assistant et peut se trouver à un endroit légèrement différent.

Même avec une licence FME, j'ai toujours des problèmes de licence

- » Rencontrez-vous un problème avec un format spécifique que vous ne voyez pas dans la liste des formats, ou FME ne peut-il pas afficher les données source et destination ? Certains formats dans FME nécessitent un niveau de licence plus élevé, et certains formats sont fournis par des fournisseurs tiers. De plus, certains formats nécessitent l'installation d'une autre application. En particulier, la lecture/écriture de la base de données ESRI Geodatabase nécessite une installation ArcGIS sous licence et l'écriture de GeoMedia Access Warehouse nécessite une installation GeoMedia sous licence. Pour obtenir une liste complète des formats et des applications d'aide requises, consultez <http://www.safe.com/fme/format-search/>. Si vous souhaitez mettre à niveau votre FME pour utiliser un format spécifique, contactez votre gestionnaire de compte ou sales@safe.com.
- » Rencontrez-vous un autre problème ? Contactez l'équipe de support technique. Il peut être utile de s'assurer que vous utilisez bien une licence fixe. Veuillez inclure le fichier FMEReport.html en exécutant le fichier FMETroubleshoot.bat à partir de la page [générale de Dépannage](#).


A propos des licences flottantes

Une licence flottante signifie qu'un seul ordinateur reçoit un certain nombre de licences et agit comme un serveur en délivrant ces licences à tout autre ordinateur qui en fait la demande. Une licence flottante est un moyen courant pour une entreprise de partager un nombre limité de licences entre ses utilisateurs FME.


Un gestionnaire de licences du logiciel FlexNet fournit la capacité de licence flottante à FME. Le logiciel FlexNet est installé sur un ordinateur qui fait office de serveur de licences. Chaque fois que FME est lancé sur un ordinateur, le serveur délivre une licence, à condition qu'il en reste une de disponible. Lorsqu'un ordinateur ferme FME, cette licence est rendue. Par exemple, considérons une licence flottante de cinq places et 30 ordinateurs de poste de travail. Chaque poste de travail a FME installé. Tout poste de travail peut exécuter FME, mais seulement un maximum de cinq à la fois.

Pour une description complète, vous pouvez visiter le site Internet de Flexera Software : <http://www.flexera.com>.

Une licence flottante est destinée à plusieurs instances de FME Form installées localement sur chaque ordinateur (recommandé) ou à une installation unique sur un serveur d'application en réseau accessible à distance par des utilisateurs individuels.



Single floating license for FME Desktop installed locally on individual computers



Single floating license for FME Desktop installed on a networked application server

Si les dates d'expiration associées aux différents numéros de série FME installés varient, la licence flottante appliquera la date d'expiration la plus courte à tous les numéros de série.

En cas de transfert de licence flottante existante sur un nouveau serveur de licences, vous devrez effectuer une nouvelle installation, car il faudra demander un nouveau fichier de licence à Safe Software.

Installer une licence flottante


» [Installer une licence flottante sous Windows Page opposée](#)

» [Installer une licence flottante sous Linux Page 54](#)

Système de trois serveurs de licences redondants

Le gestionnaire de licences Flexera permet la redondance en utilisant un ensemble de trois serveurs de licences. Avec la redondance à trois serveurs, le serveur de licences flottant reste fonctionnel, distribuant son total de licences lorsque deux des trois serveurs de licences sont opérationnels.

Un serveur maître qui effectue toutes les opérations d'octroi de licences est élu lorsque les serveurs redondants sont démarrés. Les deux autres serveurs fournissent un mécanisme de licence sécurisé en cas de défaillance matérielle ou si le nœud maître doit être redémarré.



Il n'est pas nécessaire que chacun des nœuds de serveur ait la même architecture ou le même système d'exploitation, mais ils doivent avoir des communications réseau fiables entre eux et se trouver sur le même sous-réseau. Souvent, cela signifie que les trois serveurs sont physiquement proches les uns des autres.

Pour installer un système de 3 serveurs de licences redondants

- » [Installer un système de 3 serveurs de licences redondants sur Windows Page 58](#)
- » [Installer un système de 3 serveurs de licences redondants sur Linux Page 63](#)

Installer une licence flottante sous Windows

Pour installer une licence flottante sous Windows, procéder ainsi :

1. [Avant de commencer Page suivante](#)
2. [Télécharger et exécuter l'installateur Page 50](#)

3. [Demande et installation de licence Page 52](#)
4. [Installer FME sur les postes clients Page 53](#)
5. [Démarrer l'enregistrement de FME Page 53](#)

Avant de commencer

Veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies avant de commencer l'installation :

- » Vous devez utiliser un réseau TCP/IP.
- » Un ordinateur du réseau est désigné comme serveur de licences. Le serveur de licences peut être n'importe quel ordinateur du réseau qui est visible par tous les ordinateurs qui dépendent de lui pour leurs licences. Vous devez choisir un ordinateur qui est toujours en fonctionnement et toujours connecté au réseau, car les ordinateurs clients doivent pouvoir communiquer avec le serveur de licences pour utiliser FME. La charge de traitement du serveur de licences est négligeable.
- » Vous devez avoir des droits administrateurs pour pouvoir installer un serveur de licences flottantes.
- » Si l'ordinateur que vous souhaitez utiliser comme serveur de licences flottantes est doté d'un pare-feu, vous devez ouvrir un port par lequel le FlexServer peut communiquer. Par défaut, la plage de ports utilisée est 27000-27009, mais vous pouvez également configurer d'autres ports. Pour plus d'informations, voir [Préciser les ports de serveur des licences flottantes Page 70](#).
- » Si FlexNet est déjà installé sur vos serveurs de licences, vous devez quand même effectuer une nouvelle installation. FME requiert la version de FlexNet qui est incluse dans le programme d'installation. De plus, si votre organisation configure l'emprunt de licences (voir [Emprunter une licence flottante Page 72](#)), vous aurez besoin de LMTOOLS version 11.8 ou plus récente.

Les serveurs de licence FME ne peuvent pas être installés sur une machine virtuelle qui est construite et déplacée parmi de nombreuses machines physiques. Il doit être verrouillé à une seule adresse MAC fixe.

Télécharger et exécuter l'installeur

Le programme d'installation de FME contient le programme utilitaire [fme-flexnet-win-x64.msi](#) nécessaire pour faire fonctionner le serveur de licences.

Pour télécharger et exécuter

1. Sur la [page de téléchargement de FME](#), indiquez la version souhaitée sous "Sélectionner une version de FME".
2. Sous "FlexNet License Server Installer for FME Form", cliquez sur **Download**.
3. Sur l'ordinateur qui sert de serveur de licences, double-clic sur l'installeur pour créer le répertoire FlexServer.

Le tableau ci-dessous répertorie les raccourcis qui seront créés dans le groupe de programme de Safe Software.

Raccourci	Description
Générer le fichier hostid.txt	Crée un fichier texte qui contient le nom de serveur et l'ID Hôte nécessaires pour demander une licence flottante depuis www.safe.com/activation/floating/ , ou votre revendeur Veremes.
Lancer LMTOOLS	Lance LMTOOLS. Utilisé pour le débogage ou la modification de la configuration.
Guide d'administration	Ouvre le guide d'administration de licence Flexera.
Démarrer - redémarrer le serveur de licences	Démarre le process de gestion de licences.
Voir le log du serveur de licences	Ouvre le fichier journal du gestionnaire de licences. Utilisé pour le débogage.
Visualiser le hostid.txt	Réouvre le fichier texte si demandé par Safe Software.
Voir le fichier Lisez-Moi	Ouvre les instructions d'installation et de configuration.

Demande et installation de licence

Effectuer les tâches suivantes sur l'ordinateur agissant comme serveur de licences :

1. Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez FlexNet for Safe Software > View hostid.txt pour ouvrir le fichier hostid.txt.

Si vous installez FlexNet sous Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8 et que le contrôle des comptes d'utilisateurs (UAC) est activé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur *Démarrer-Redémarrer le serveur de licences FME* et exécutez cette fonction en utilisant les privilèges d'administrateur. Si l'UAC n'est pas activé, vous n'avez pas à effectuer cette étape.

2. Compléter le formulaire de demande de licence en ligne :

<http://www.safe.com/activation/floating/>

Vous aurez besoin du numéro de série du produit (par exemple, BEGP-F7MG-21YL). Pour obtenir un numéro de série, consulter l'e-mail de confirmation reçu après avoir acheté FME Form. :

Si vous n'avez pas de numéro de série du produit, envoyez votre fichier hostid.txt par courriel à codes@safe.com.

Si vous avez demandé une licence combinée et que vous avez entré plusieurs codes machine, séparez-les par des virgules.

Si vous n'avez pas de hostid.txt et que vous avez rentré les informations de l'hôte manuellement :

- » "Hostname" est le nom de l'ordinateur hébergeant le licence flottante.
- » L'ID de l'hôte est l'adresse MAC (ou "adresse Ethernet") de l'ordinateur hôte (en minuscules, sans deux-points ni tirets).

Votre hostid.txt peut contenir plusieurs IDs hôte mais vous ne pouvez en entrer qu'un seul dans le formulaire en ligne.

3. Vous recevrez un e-mail avec les instructions d'installation des licences :

- a. Enregistrez le fichier `safe.lic` dans le répertoire FlexServer. Par exemple :
`C:\Program Files\FlexServer\`
- b. Redémarrer le serveur de licences :

Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez FlexNet for Safe Software > Démarrer - Redémarrer le serveur de licences FME.

Installer FME sur les postes clients

Une fois que les serveurs de licences sont en cours d'exécution, installer FME sur les postes clients ou sur les serveurs réseau (si vous avez un réseau rapide et non congestionné).

S'il s'agit d'une mise à niveau d'une licence fixe vers une licence flottante (et non d'une nouvelle installation de FME), assurez-vous qu'il n'existe aucun fichier `fme_license.dat` dans le répertoire des licences (généralement situé dans `C:\ProgramData\Safe Software\FME\Licenses`). Vérifiez également qu'aucune tâche FME n'est en cours d'exécution avant de lancer le processus d'enregistrement.

Démarrer l'enregistrement de FME

Réaliser cette opération pour tous les ordinateurs ayant installé FME.

Pour les instructions de l'invite de commande, voir [Installer FME Form depuis l'invite de commande Windows Page 30](#).

1. Dans le menu Démarrer de Windows, ouvrez l'assistant de licence FME sous FME Form > FME Licensing Assistant.
2. Sélectionner *Se connecter à un serveur de licences flottantes*, et entrer le nom de l'ordinateur serveur de licences.
3. Cliquer sur le bouton Suivant.
4. Si votre serveur de licences flottantes distribue plusieurs types de licence FME, choisir la licence que vous souhaitez utiliser.
5. Cliquer sur Finir pour terminer la connexion.

Installer une licence flottante sous Linux

Pour installer une licence flottante sous Linux, procéder ainsi :

1. [Avant de commencer bas](#)
2. [Localisation des fichiers du Flexera Licence Manager Page suivante](#)
3. [Créer un répertoire pour le Flexera Licence Manager Page suivante](#)
4. [Fournir les informations pour générer une licence flottante Page suivante](#)
5. [Installer la licence flottante Page 57](#)
6. [Configurer FME Form pour utiliser une licence flottante Page 58](#)

Avant de commencer

Veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies avant de commencer l'installation :

- » Vous devez utiliser un réseau TCP/IP.
- » Un ordinateur du réseau est désigné comme serveur de licences. Le serveur de licences peut être n'importe quel ordinateur du réseau qui est visible par tous les ordinateurs qui dépendent de lui pour leurs licences. Vous devez choisir un ordinateur qui est toujours en fonctionnement et toujours connecté au réseau, car les ordinateurs clients doivent pouvoir communiquer avec le serveur de licences pour utiliser FME. La charge de traitement du serveur de licences est négligeable.
- » Vous devez avoir des droits administrateurs pour pouvoir installer un serveur de licences flottantes.
- » Si l'ordinateur que vous souhaitez utiliser comme serveur de licences flottantes est doté d'un pare-feu, vous devez ouvrir un port par lequel le FlexServer peut communiquer. Par défaut, la plage de ports utilisée est 27000-27009, mais vous pouvez également configurer d'autres ports. Pour plus d'informations, voir [Préciser les ports de serveur des licences flottantes Page 70](#).

- » Si FlexNet est déjà installé sur vos serveurs de licences, vous devez quand même effectuer une nouvelle installation. FME requiert la version de FlexNet qui est incluse dans le programme d'installation. De plus, si votre organisation configure l'emprunt de licences (voir [Emprunter une licence flottante Page 72](#)), vous aurez besoin de LMTTOOLS version 11.8 ou plus récente.

Les serveurs de licence FME ne peuvent pas être installés sur une machine virtuelle qui est construite et déplacée parmi de nombreuses machines physiques. Il doit être verrouillé à une seule adresse MAC fixe.

Localisation des fichiers du Flexera Licence Manager

Si vous avez acheté une licence flottante ou fixe unique de FME pour Linux, copiez les répertoires `Linux\FlexServer` à partir du programme d'installation de FME. Vous pouvez également suivre les étapes suivantes :

1. Sur la page de [téléchargement de FME](#), indiquez la version souhaitée sous *Select an FME Version*.
2. Sous ***Floating License Installer for FME Form***, sélectionnez **Linux 64-bit** et cliquez sur **Download**. Cela téléchargera le fichier : `fme-flexnet-linux-x64.tar.gz`.

Créer un répertoire pour le Flexera Licence Manager

Créez un répertoire pour le gestionnaire de licences Flexera sur votre ordinateur serveur de licences, qui est l'ordinateur qui gèrera les licences. Extrayez le contenu de `fme-flexnet-linux-x64.tar.gz` dans ce répertoire. Par exemple :

```
% mkdir /opt/FlexServer
% cd /opt/FlexServer
% gunzip < ~/fme-flexnet-linux-x64.tar.gz | tar xf -
```

Ce répertoire est appelé *répertoire FlexServer* pour le reste de ces instructions.

Fournir les informations pour générer une licence flottante

Trois éléments sont requis pour générer une licence flottante :

» [Nom d'hôte](#)

» [ID hôte](#)

» [Numéro de série FME](#)

Et ensuite ?

» [Installer la licence flottante Page suivante](#)

Obtenir le nom de l'hôte

Pour obtenir le **nom de l'hôte**, taper la commande `hostname`.

Exemple

```
% hostname
```

```
worf
```

Dans cet exemple, le nom de l'hôte est `worf`.

Déterminer l'ID de l'hôte

Pour déterminer l'**ID hôte**, utilisez la commande `Imutil Imhostid` dans le répertoire `FlexServer`.

La sortie doit être une chaîne alphanumérique de huit caractères (ou une chaîne alphanumérique de 12 caractères sous Linux). Par exemple :

```
% ./Imutil Imhostid
```

```
Imutil - Copyright (c) 1989-2009
```

```
L'ID hôte FlexNet de cette machine est "807abc12"
```

Dans cet exemple, l'ID de l'hôte est `807abc12`.

 **Note** Lorsque vous exécutez `./Imutil Imhostid`, vous pouvez voir ce message d'erreur :

```
>-bash: ./Imutil: No such file or directory
```

Cette erreur apparaît lorsque FlexNet ne dispose pas des bibliothèques nécessaires pour fonctionner sous Linux. Pour effacer cette erreur, installez `lsb-core` en tapant la commande :

```
sudo apt install lsb-core
```

Déterminer le numéro de série FME

Pour obtenir un numéro de série, consulter l'e-mail de confirmation reçu après avoir acheté FME Form.

Consulter le site www.safe.com/activation/floating/.

Safe Software, ou son revendeur Veremes, vous enverra un fichier `safe.lic` contenant le fichier de codes nécessaire.

Copier le fichier `safe.lic` dans le répertoire `FlexServer` sur la machine serveur de licences.

Le nom du fichier doit rester en minuscules. Safe Software vous recommande de ne pas modifier le nom du fichier. .

Installer la licence flottante

Pour démarrer le serveur Flex, vous devez disposer d'un répertoire `/usr/tmp`. Vérifiez que le répertoire `/usr/tmp` existe et s'il n'existe pas, créez ce répertoire comme suit :

```
% mkdir /usr/tmp
```

Pour démarrer le serveur de licences :

```
% <FlexServerDir>/lmgrd -c <FLEXServerDir>/safe.lic
```

Cette action exécute le gestionnaire de licences en avant-plan, en enregistrant l'activité dans le terminal. Pour enregistrer le journal dans un fichier, utilisez l'option `-l` :

```
% ./lmgrd -c ./safe.lic -l safe.log
```

Lorsqu'un fichier journal est utilisé, `lmgrd` se détache en tant que processus d'arrière-plan, il n'est donc pas nécessaire de mettre explicitement l'application en arrière-plan.

Cependant, vous devrez le démarrer à chaque fois que l'hôte du serveur de licences sera redémarré. L'administrateur système peut s'assurer que la commande précédente est exécutée au moment du démarrage du système.

Configurer FME Form pour utiliser une licence flottante

Pour associer FME à un gestionnaire de licences, suivre les étapes ci-dessous.

1. Une fois FME Form installé sous Linux, se connecter avec le même compte utilisateur que celui ayant servi à l'installation de FME Form.
2. Accédez à Applications > FME Form > FME Licensing Assistant. L'assistant d'octroi de licences FME s'ouvre.
3. Dans la boîte de dialogue Activer une licence FME Form, sélectionnez *Vous possédez une licence ?* > **Licence flottante**.
4. Saisissez le nom du serveur de licences et cliquez sur **Connecter**.
5. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une édition, sélectionnez l'édition FME dans la liste et cliquez sur **Activer**.
6. Dans la boîte de dialogue Résumé de la licence, cliquez sur **Terminer**.

Une licence flottante est installée.

Installer un système de 3 serveurs de licences redondants sur Windows

Pour installer un système de 3 serveurs de licences redondants sur Windows :

1. [Avant de commencer](#)
2. [Télécharger et exécuter l'installeur](#)
3. [Démarrer les serveurs de licences](#)
4. [Configurer FME Form pour utiliser une licence flottante](#)

Avant de commencer

Veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies avant de commencer l'installation :

- » Vous devez utiliser un réseau TCP/IP.
- » Trois ordinateurs du réseau sont désignés comme serveurs de licences. Les serveurs de licences peuvent être n'importe quel ordinateur du réseau, visible par tous les ordinateurs qui peuvent dépendre d'eux pour leurs licences. Vous devez choisir des ordinateurs qui sont toujours en marche et toujours connectés au réseau, car les ordinateurs clients doivent pouvoir communiquer avec un serveur de licences pour utiliser FME. La charge de traitement du serveur de licences est négligeable.
- » Vous devez disposer de droits administrateur pour installer le Flexera Licensing Manager.
- » Si les ordinateurs que vous souhaitez utiliser comme serveurs de licences flottantes sont dotés de pare-feu, vous devez ouvrir sur chacun d'eux un port par lequel le FlexServer peut communiquer. Par défaut, la plage des ports utilisés est 27000-27009, bien que vous puissiez également configurer d'autres ports.
- » Si FlexNet est déjà installé sur vos serveurs de licences, vous devez quand même effectuer une nouvelle installation. FME requiert la version de FlexNet qui est incluse dans le programme d'installation. De plus, si votre organisation configure l'emprunt de licences (voir [Emprunter une licence flottante Page 72](#)), vous aurez besoin de LMTOOLS version 11.8 ou plus récente.

Les serveurs de licence FME ne peuvent pas être installés sur une machine virtuelle qui est construite et déplacée parmi de nombreuses machines physiques. Il doit être verrouillé à une seule adresse MAC fixe.

Télécharger et lancer l'installateur (Serveur de licence flottante pour trois serveurs redondants)

L'installateur de FME contient le programme nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du serveur :

[fme-flexnet-win-x86.msi](#)

ou

[fme-flexnet-win-x64.msi](#)

Pour télécharger et exécuter

1. Sur la [page de téléchargement de FME](#), indiquez la version souhaitée sous "Sélectionner une version de FME".
2. Sous "Floating License Installer for FME Form", cliquez sur **Download**.

 **Note** Si vous visualisez ce lien dans un fichier PDF, vos paramètres de sécurité Acrobat peuvent empêcher l'accès au programme d'installation. À la place, collez <https://www.safe.com/support/downloads/> dans un navigateur Web.

3. Sur l'ordinateur qui sert de serveur de licences, double-clic sur l'installeur pour créer le répertoire FlexServer.
4. Envoyez un e-mail à codes@safe.com et incluez l'ID hôte FlexNet, le nom d'hôte attribué à chacun des ordinateurs et le numéro de série. Pour obtenir un numéro de série, consulter l'e-mail de confirmation reçu après avoir acheté FME Form.

Le tableau ci-dessous répertorie les raccourcis qui seront créés dans le groupe de programme de Safe Software :

Raccourci	Description
Générer le fichier hostid.txt	Crée un fichier texte à envoyer à codes@safe.com .
Lancer LMTOOLS	Lance LMTOOLS. Utilisé pour le débogage ou la modification de la configuration.
Guide d'installation de licence	Ouvre le guide d'installation de licence Flexera.
Démarrer - redémarrer le serveur de licences	Démarre le process de gestion de licences.
Voir le log du serveur de licences	Ouvre le fichier journal du gestionnaire de licences. Utilisé pour le débogage.
Visualiser le hostid.txt	Réouvre le fichier texte si demandé par Safe Software.
Voir le fichier Lisez-Moi	Ouvre les instructions d'installation et de configuration.

5. Nous vous enverrons par e-mail un fichier appelé **safe.lic** qui contient le fichier de code clé pour les serveurs de licences. Copiez le fichier **safe.lic** dans chacun des répertoires **FlexServer** sur vos nœuds de serveurs de licences.

Démarrer les serveurs de licences

Spécifier le nœud maître

Sur les trois serveurs, ouvrez le fichier `safe.lic` et spécifiez l'attribut `PRIMARY_IS_MASTER` pour la ligne `SERVER` correspondant au serveur que vous souhaitez voir être le nœud de licence maître. La ligne `SERVER` qui est configurée avec le paramètre `PRIMARY_IS_MASTER` doit également être la première ligne `SERVER`.

Exemple

```
SERVER pat 17003456 27009 PRIMARY_IS_MASTER
SERVER lee 17004355 27009
SERVER terry 17007ea8 27009
```

Lancer le gestionnaire de licence

Dans les trois serveurs, démarrer le gestionnaire de licences.

Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez Safe Software et exécutez *Démarrer - Redémarrer le serveur de licences FME*.

Quel que soit l'ordre dans lequel vous démarrez les serveurs, le serveur spécifié ci-dessus assume toujours le rôle de maître.

Configurer FME Form pour utiliser une licence flottante

Définir les variables d'environnement

Sur chaque serveur exécutant FlexNet, définissez ces variables d'environnement, comme suit :

- `FME_USE_LM_ENVIRONMENT=YES`
- `LM_LICENSE_FILE=<port1>@<host1>,<port2>@<host2>,<port3>@<host3>` où `<port1>`, `<port2>`, et `<port3>` sont les [ports que vous ouvrez sur chaque serveur](#) pour communiquer avec FlexServer, et `<host1>`, `<host2>`, et `<host3>` sont les noms d'hôtes de chaque serveur, respectivement. Par exemple :

```
LM_LICENSE_FILE=27009@pat,27009@lee,27009@terry
```

Énumérez chaque combinaison `<port>@<host>` dans le même ordre qu'elles apparaissent dans le fichier `safe.lic`.

 **Note** Si FME Form est la seule application pour laquelle vous exécutez FlexNet ou toute autre application FlexEnabled, vous pouvez définir la variable d'environnement `SAFE_LICENSE_FILE` de la même manière, à la place. La variable d'environnement `LM_LICENSE_FILE` s'applique à toutes les applications FlexEnabled.

Démarrer l'enregistrement de FME

Effectuer cette tâche pour chaque ordinateur sur lequel FME est installé.

1. Une fois FME Form installé, se connecter avec le même compte utilisateur que celui ayant servi à l'installation de FME Form.
2. Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez **> FME Form > FME Licensing Assistant**. L'assistant de licence FME s'ouvre.
3. Dans l'assistant de licence FME, sous *Have a license ?* sélectionnez *Licence flottante* et entrez le nom de [l'ordinateur nœud maître](#) qui héberge la licence.
4. Cliquer sur **Connecter**.

 **Note** Si vous vous connectez par le biais d'un VPN, assurez-vous que le domaine auquel vous vous connectez est défini comme domaine par défaut dans vos paramètres réseau ou VPN.

5. Sélectionnez l'édition FME dans la liste et cliquez sur **Activer**.
6. Cliquez sur **Terminer**.

Une licence flottante est installée.

Installer un système de 3 serveurs de licences redondants sur Linux

Pour installer un système de 3 serveurs de licences redondants sur Linux :

1. [Avant de commencer bas](#)
2. [Télécharger et exécuter l'installeur Page suivante](#)
3. [Démarrer les serveurs de licences Page suivante](#)
4. [Configurer FME Form pour utiliser une licence flottante Page 66](#)

Avant de commencer

Veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies avant de commencer l'installation :

- » Vous devez utiliser un réseau TCP/IP.
- » Trois ordinateurs du réseau sont désignés comme serveurs de licences. Les serveurs de licences peuvent être n'importe quel ordinateur du réseau, visible par tous les ordinateurs qui peuvent dépendre d'eux pour leurs licences. Vous devez choisir des ordinateurs qui sont toujours en marche et toujours connectés au réseau, car les ordinateurs clients doivent pouvoir communiquer avec un serveur de licences pour utiliser FME. La charge de traitement du serveur de licences est négligeable.
- » Vous devez disposer de droits administrateur pour installer le Flexera Licensing Manager.
- » Si les ordinateurs que vous souhaitez utiliser comme serveurs de licences flottantes sont dotés de pare-feu, vous devez ouvrir sur chacun d'eux un port par lequel le FlexServer peut communiquer. Par défaut, la plage des ports utilisés est 27000-27009, bien que vous puissiez également configurer d'autres ports.
- » Si FlexNet est déjà installé sur vos serveurs de licences, vous devez quand même effectuer une nouvelle installation. FME requiert la version de FlexNet qui est incluse dans le programme d'installation. De plus, si votre organisation configure l'emprunt de licences (voir [Emprunter une licence flottante Page 72](#)), vous aurez besoin de LMTTOOLS version 11.8 ou plus récente.

Les serveurs de licence FME ne peuvent pas être installés sur une machine virtuelle qui est construite et déplacée parmi de nombreuses machines physiques. Il doit être verrouillé à une seule adresse MAC fixe.

Télécharger et exécuter l'installateur

Installez le serveur de licences flottantes sur trois ordinateurs différents en suivant les instructions des sections [Avant de commencer Page 54](#) à [Installer la licence flottante Page 57](#).

Envoyez un e-mail à codes@safe.com et incluez l'ID hôte FlexNet, le nom d'hôte attribué à chacun des ordinateurs et le numéro de série. Pour obtenir un numéro de série, consulter l'e-mail de confirmation reçu après avoir acheté FME Form.

Nous vous enverrons par e-mail un fichier appelé `safe.lic` qui contient le fichier de code clé pour les serveurs de licences. Copiez le fichier `safe.lic` dans chacun des répertoires `FlexServer` sur vos nœuds de serveurs de licences.

Démarrer les serveurs de licences

Spécifier le nœud maître

Sur les trois serveurs, ouvrez le fichier `safe.lic` et spécifiez l'attribut `PRIMARY_IS_MASTER` pour la ligne `SERVER` correspondant au serveur que vous souhaitez voir être le nœud de licence maître. La ligne `SERVER` qui est configurée avec le paramètre `PRIMARY_IS_MASTER` doit également être la première ligne `SERVER`.

Exemple

```
SERVER pat 17003456 27009 PRIMARY_IS_MASTER
SERVER lee 17004355 27009
SERVER terry 17007ea8 27009
```

Lancer le gestionnaire de licence

 **Note** Quel que soit l'ordre dans lequel vous démarrez les serveurs, le serveur spécifié ci-dessus assume toujours le rôle de maître.

Pour démarrer le serveur de licences :

```
% <FlexServerDir>/lmgrd -c <FLEXServerDir>/safe.lic
```

Cette action exécute le gestionnaire de licences en avant-plan, en enregistrant l'activité dans le terminal. Pour enregistrer le journal dans un fichier, utilisez l'option `-l` :

```
% ./lmgrd -c ./safe.lic -l safe.log
```

Lorsqu'un fichier journal est utilisé, `lmgrd` se détache en tant que processus d'arrière-plan, il n'est donc pas nécessaire de mettre explicitement l'application en arrière-plan.

Cependant, vous devrez le démarrer à chaque fois que l'hôte du serveur de licences sera redémarré. L'administrateur système peut s'assurer que la commande précédente est exécutée au moment du démarrage du système.

Configurer FME Form pour utiliser une licence flottante

Définir les variables d'environnement

Sur chaque serveur exécutant FlexNet, définissez ces variables d'environnement, comme suit :

- `FME_USE_LM_ENVIRONMENT=YES`
- `LM_LICENSE_FILE=<port1>@<host1>,<port2>@<host2>,<port3>@<host3>` où `<port1>`, `<port2>`, et `<port3>` sont les [ports que vous ouvrez sur chaque serveur](#) pour communiquer avec FlexServer, et `<host1>`, `<host2>`, et `<host3>` sont les noms d'hôtes de chaque serveur, respectivement. Par exemple :

```
LM_LICENSE_FILE=27009@pat,27009@lee,27009@terry
```

Énumérez chaque combinaison `<port>@<host>` dans le même ordre qu'elles apparaissent dans le fichier `safe.lic`.

 **Note** Si FME Form est la seule application pour laquelle vous exécutez FlexNet ou toute autre application FlexEnabled, vous pouvez définir la variable d'environnement `SAFE_LICENSE_FILE` de la même manière, à la place. La variable d'environnement `LM_LICENSE_FILE` s'applique à toutes les applications FlexEnabled.

Démarrer l'enregistrement de FME

Effectuer cette tâche pour chaque ordinateur sur lequel FME est installé.

1. Une fois FME Form installé, se connecter avec le même compte utilisateur que celui ayant servi à l'installation de FME Form.
2. Naviguez jusqu'à **Applications > FME Form > FME Licensing Assistant**. L'assistant d'octroi de licences FME s'ouvre.
3. Dans l'assistant de licence FME, sous *Have a license ?* sélectionnez *Licence flottante* et entrez le nom de [l'ordinateur nœud maître](#) qui héberge la licence.
4. Cliquer sur **Connecter**.

 **Note** Si vous vous connectez par le biais d'un VPN, assurez-vous que le domaine auquel vous vous connectez est défini comme domaine par défaut dans vos paramètres réseau ou VPN.

5. Sélectionnez l'édition FME dans la liste et cliquez sur **Activer**.
6. Cliquez sur **Terminer**.

Une licence flottante est installée.

Gestionnaire de licences flottantes

Pour savoir qui est en train d'utiliser une licence FME de votre panel de licences flottantes:

1. Assurez-vous que l'utilitaire de gestion des licences Flexera (lmutil) est installé. Cet outil est installé avec le gestionnaire de licences flottantes, disponible sur le site de téléchargement de FME (<http://www.safe.com/support/support-resources/fme-downloads/>). Sous Windows, il est installé par défaut dans C:\Program Files\FlexServer.
2. Créez un "fichier de licence" que vous utiliserez sur votre ordinateur. Vous pouvez l'appeler safe.lic, ou tout autre nom se terminant par .lic. Il doit contenir les éléments suivants :

SERVER <l'adresse IP ou le nom du serveur de licences> Any [numéro de port optionnel]

Exemple

SERVER 107.22.68.36 Any

ou

SERVER license1 Any 27000

Vous pouvez utiliser soit l'adresse IP, soit le nom du serveur de licences flottantes. Nous recommandons d'utiliser le nom du serveur car l'adresse IP peut changer.

Any est nécessaire car la requête du serveur de licence requiert à la fois le nom d'hôte et l'identifiant d'hôte. Any peut être utilisé comme identifiant d'hôte. Si elle est connue, vous pouvez également utiliser l'adresse MAC du serveur de licences.

Le numéro de port est généralement compris entre 27000 et 27009. Si vous ne savez pas quel port est utilisé pour le serveur de licences flottantes Safe, laissez ce champ vide, et lmutil le trouvera automatiquement. Si vous [spécifiez le port](#), la requête `lmstat` est beaucoup plus rapide.

3. Ouvrir une fenêtre de commande

Utiliser le dossier safe.lic pour demander tous les détails en utilisant la commande :

`lmutil lmstat -a -c <fichier de licence>`

Exemple

```
lmutil lmstat -a -c safe.lic
```

Cela renverra beaucoup d'informations. Vous voudrez peut-être rechercher des entités spécifiques dans le fichier de licence. Vous pouvez le faire en utilisant une commande comme :

```
lmutil lmstat -f FME -c safe.lic
```

Le flag `-f` spécifie l'entité que vous voulez signaler. Si vous voulez savoir qui a emprunté une entité FME, utilisez `-f FME`. Vous pouvez également rechercher des types de licence spécifiques tels que `smallworld`, `oracle`, `esri`, `professional`, `base` et `server`.

Si vous ne spécifiez pas de fichier de licence, la commande `lmutil lmstat` interrogera tous les fichiers de son dossier se terminant par `.lic`. Cela peut être utile si vous avez plusieurs serveurs de licences flottantes ; vous pouvez les interroger tous en même temps en ayant un fichier `.lic` distinct pour chacun d'eux, puis en omettant l'indicateur `-c` dans la commande `lmutil`.

Interpréter le résultat de la recherche lmstat

Le résultat de `lmstat -a` ressemble à ça :

```
lmstat - Copyright (c) 1989-2012 Flexera Software LLC. All Rights Reserved. Flexible License
```

```
Manager status on Wed 02/28/2012 14:49
```

```
[Detecting lmgrd processes...]
```

```
License server status: 40000@prod
```

```
License file(s) on prod: C:\prod\i86_n3\counted.lic:
```

```
prod: license server UP v11.5
```

```
Feature usage info:
```

```
Users of f1: (Total of 4 licenses issued; Total of 1 license in use)
```

```
"f1" v1.0, vendor: demo
```

```
floating license
```

```
daniel myhost2 19.36.18.26 (v1.0) (myhost1/40000 102), start Fri 2/28 14:29
```

ce qui signifie :

Output	Argument	Description
daniel	user	Nom d'utilisateur
myhost2	user_host	Serveur hôte
19.36.18.26	display	Adresse IP du poste utilisateur.
v1.0	version	Version de l'entité.
myhost1	server_host	Nom du serveur de licences.
40000	port	Port TCP/IP du serveur de licences.
102	handle	Identifiant de connexion.
start Fri 2/28 14:29	checkout_time	Heure à laquelle la licence a été empruntée.

Préciser les ports de serveur des licences flottantes

Cette rubrique explique comment spécifier les ports utilisés par le serveur de licences flottantes. Par défaut, la communication entre le serveur de licences flottantes et un client exécutant FME se fait sur un port aléatoire. La spécification des ports peut être utile dans des configurations de sécurité spécifiques. Par exemple, si vous avez un pare-feu entre votre serveur de licences flottantes et une machine cliente exécutant FME, vous pouvez souhaiter ouvrir un port spécifique pour cette communication. Ou bien, vous pouvez souhaiter éviter les conflits lorsque plusieurs serveurs FlexNet sont installés dans le même environnement. Par exemple, FME peut utiliser un port aléatoire, mais ArcGIS peut utiliser un port fixe, et un conflit se produira si le même port est utilisé.

Préciser les ports de serveur des licences flottantes

Modifiez le fichier `safe.lic` dans votre répertoire FlexServer de sorte que `yyyy` sur `VENDOR` la ligne figure le port que vous souhaitez ouvrir pour la communication avec la machine cliente exécutant FME. Le port dans la ligne `SERVER (xxxx)` peut également être défini, mais cela n'est nécessaire que pour une [configuration redondante à trois serveurs](#), ou si un autre serveur de licences FlexNet utilise un port spécifique.

```
SERVER servername 000c290de0df xxxx
```

```
VENDOR safe PORT=yyyy
```

Le numéro de port du `SERVER` et celui du `VENDOR` doivent être différents. Sous Windows, le port `VENDOR` est généralement compris entre 1024 et 65535. Sous Linux, le port `VENDOR` par défaut est compris entre 32768 et 61000. Le port `SERVER` est généralement compris entre 27000 et 27009. Veillez à ajouter le port `VENDOR` et le port `SERVER` aux exceptions de votre pare-feu.

Si le port `VENDOR` est spécifié, le FME exécuté sur la machine cliente doit également spécifier ce port. À l'aide de l'assistant d'octroi de licences FME, spécifiez le numéro de port lorsque vous êtes invité à vous "connecter à un serveur de licences flottantes", comme indiqué ci-dessous :

```
LicenseServerName : yyyy
```

où `yyyy` est le numéro de port utilisé dans la ligne `VENDOR` du fichier `safe.lic`.

Dans les versions antérieures de FME, le fichier `fme_license.dat` du répertoire `<FMEDir>\licenses\` doit être modifié manuellement. Il doit contenir la ligne suivante :

```
SERVER LicenseServerName Any yyyy
```

où `yyyy` est le numéro de port utilisé dans la ligne `VENDOR` du fichier `safe.lic`.

Redémarrer le serveur de licences.

- » Windows : Menu Démarrer > FlexNet for Safe Software > Démarrer - Redémarrer le serveur de licences FME
- » Linux : `% <FlexServerDir>/lmgrd -c <FLEXServerDir>/safe.lic`

Emprunter une licence flottante

Si votre FME Form utilise une licence flottante et que votre organisation autorise cette option, vous pouvez emprunter une licence pour une utilisation hors connexion.

Une configuration de licence fixe ne vous permet pas d'emprunter une licence. En plus d'une licence flottante, vous avez besoin d'un serveur de licences flottantes avec les capacités d'emprunt de licences activées.

Notez que l'emprunt de licences nécessite la version LMTOOLS 11.8 ou plus récente.

Si une licence est disponible, vous pouvez l'emprunter et exécuter FME pour la période maximale, telle que spécifiée dans votre fichier de licence, sur un ordinateur qui ne sera pas connecté au serveur de licence. La période par défaut est de 30 jours.

Si une période de licence différente de celle par défaut est nécessaire, demandez à votre administrateur système de nous contacter à codes@safe.com.

Lorsque la période d'emprunt expire, la licence expire également. Après la date d'expiration, la licence devient automatiquement disponible pour que d'autres utilisateurs puissent l'emprunter.

Vous n'êtes pas obligé de renvoyer la licence après une date d'expiration ; toutefois, vous pouvez choisir de renvoyer une licence de manière anticipée. Voir [Restituer la licence Page 74](#).

Emprunter une licence flottante

1. [Se connecter à un serveur de licences flottantes bas](#).
2. [Déterminer les termes d'une licence Page suivante](#).

Se connecter à un serveur de licences flottantes

Pour emprunter une licence, vous devez d'abord vous connecter à un serveur de licences flottantes. (Veuillez consulter votre administrateur système si vous ne connaissez pas le nom du serveur).

1. Ouvrez FME Form Licensing Assistant. Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez FME Form > FME Licensing Assistant.

2. Dans la boîte de dialogue Activer une licence FME Form, sélectionnez *Vous possédez une licence ?* > **Licence flottante**.
3. Saisissez le nom du serveur de licences flottantes, puis cliquez sur **Connecter**.
4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une édition, sélectionnez le type de licence dans la liste, puis cliquez sur **Activer**.
5. Dans la boîte de dialogue Résumé de la licence, cliquez sur **Terminer**.

Un message apparaît lorsque vous êtes correctement connecté au serveur de licences flottantes.

Pour emprunter la licence pour une utilisation hors ligne, vous devrez démarrer FME Workbench et spécifier les conditions de la licence. Voir [Déterminer les termes d'une licence bas](#).

Déterminer les termes d'une licence

Pour accéder à l'option d'emprunt de licences, démarrer FME Workbench :

1. Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez FME Form > FME Workbench.
2. Outils > Emprunt de licence
3. Cliquez sur **Oui, emprunter une licence pour**, puis saisissez ou ajustez le nombre de jours. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue.
4. dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur **OK**.

Vous avez correctement emprunté une licence flottante pour le nombre de jours spécifié.

Pour exécuter FME Form dans ce laps de temps, vous n'avez pas besoin d'être connecté au serveur de licences.

Restituer la licence

Pour restituer une licence avant la période d'expiration :

1. Démarrer FME Workbench.
2. Outils > Emprunt de licence
3. Dans le volet Emprunt de licence, sélectionnez *Oui*, rendre la licence empruntée de manière anticipée . Cliquez sur OK.
4. Cliquer sur OK pour fermer cette fenêtre.

La licence est maintenant disponible pour d'autres utilisateurs FME Form souhaitant l'emprunter.

Vous ne pouvez pas modifier ou mettre à jour les licences lorsque vous avez emprunté une licence flottante. Vous devez d'abord retourner une licence empruntée.

Limiter les licences à certains utilisateurs ou groupes

Vous pouvez restreindre les licences flottantes à des utilisateurs, des groupes ou des machines spécifiques. Créez un fichier appelé **safe.opt** dans le répertoire FlexServer. Il n'est pas nécessaire de faire référence à ce fichier dans d'autres fichiers de configuration ; FlexNet sait le rechercher automatiquement. Cependant, le fichier doit être nommé **safe.opt**, et doit se trouver dans le même dossier que **safe.exe**.

Toute licence réservée à un utilisateur est dédiée à cet utilisateur. Même lorsque cet utilisateur n'utilise pas activement la licence, elle n'est pas disponible pour les autres utilisateurs.

Exemple

Voici un exemple de fichier d'options :

```
RESERVE 1 smallworld GROUP groupA
GROUP groupA xxxx yyyy
RESERVE 1 smallworld GROUP groupB
GROUP groupB aaaa
```

Cet exemple réserve une licence FME Form aux utilisateurs xxxx et yyyy, qui font partie du groupe groupA, et une licence à l'utilisateur aaaa, qui fait partie du groupeB. Les noms des membres du groupe sont sensibles à la casse.

Pour restreindre une licence à des hôtes spécifiques (c'est-à-dire des machines), remplacez le mot-clé GROUP par HOST_GROUP.

Pour plus d'information, y compris sur les options supplémentaires, consulter *<FlexServer> \Documents\LicenseAdministration.pdf*, *<FlexServer>* étant le répertoire où vous avez installé le logiciel FlexNet.

Aide au dépannage des licences flottantes

L'erreur système 1607 est survenue

Symptômes

L'erreur suivante survient après avoir voulu ouvrir le serveur de licences :

```
system error 1067 has occurred
```

Cause

Cette erreur peut survenir si un fichier de licence invalide vous a été fourni.

Résolution

Ouvrez le fichier safe.lic que vous avez enregistré dans votre répertoire FlexServer. (Par exemple : *C:\Program Files\FlexServer*) Il doit contenir un certain nombre de lignes commençant par 'FEATURE'.

Le fichier est invalide si vous y voyez ceci :

SERVER 0022fb821528 skyfire

VENDOR safe

USE_SERVER

Envoyez vos fichiers hostid.txt (Démarrer > Programmes > FlexNet for Safe Software > View hostid.txt) et safe.lic à et mentionnez que le fichier de licence est vide. Un nouveau fichier de licence sera généré pour vous. codes@safe.com

Le serveur de licences ne démarre pas sur Linux

Le serveur de licence FlexNet est en échec sous Linux

Symptômes

Sur la machine client, le message d'erreur est :

....Panne du système de licence. Vérifiez que la version du safe daemon est plus récente que la version du client FME. Le programme se termine.

Sur le serveur de licences, le message d'erreur est le suivant :

```
./lmgrd -c ./safe.lic -l safe.log
```

```
>-bash: ./lmgrd: No such file or directory
```

Cause

Il manque une librairie à FlexNet pour s'exécuter sous Linux.

Résolution

Sur le serveur de licences, installer `lsb-core` en tapant la commande suivante dans le terminal Linux :

```
sudo apt install lsb-core
```

Accéder aux time out des licences flottantes sur les réseaux privés virtuels

L'accès à la licence flottante FlexNet par le biais d'un réseau privé virtuel (VPN) peut être interrompu si le réseau est lent. Pour minimiser ce problème, définissez la variable d'environnement `FLEXLM_TIMEOUT`.

1. Ouvrir la fenêtre des Propriétés Système Windows (Démarrer > Panneau de configuration > Système > Paramètres système avancés.

2. Dans l'onglet Avancé, cliquer sur Variables d'environnement.
3. Dans Variables système, cliquer sur Nouvelle.
4. Dans le nom de la variable, taper : FLEXLM_TIMEOUT
5. Dans la valeur de la variable, taper : 1000000
6. Cliquer sur OK pour fermer chaque fenêtre.

Installer FME en ligne de commande Linux

Pour activer une licence fixe unique avec votre numéro de série

» Exécuter :

```
./fmelicensingassistant --serial <serial-number>
```

Pour obtenir un numéro de série, consulter l'e-mail de confirmation reçu après avoir acheté FME Form.

Pour obtenir un numéro de série pour une évaluation de FME Form, rendez-vous sur <https://www.safe.com/trial-serial-number>.

Pour activer une licence fixe fournie par Safe Software

1. Compléter les étapes 1-3 de la rubrique [Installer un fichier de licence fourni par Safe Software Page 40](#).

 **Note** Pour obtenir le code machine, localiser le dossier d'installation de FME Form et exécuter :

```
./fmelicensingassistant --key
```

2. Exécuter :

```
./fmelicensingassistant --file <filename>
```

Pour configurer FME Form pour utilisation via des licences flottantes

1. Compléter les étapes 1-5 décrites dans la rubrique [Installer une licence flottante sous Linux Page 54](#).
2. Exécuter :

```
./fmlicensingassistant --floating <server>[:<port>] <license_type>
```

Exemple

```
./fmlicensingassistant --floating testserver smallworld
```

Pour configurer FME Form pour utilisation sur un serveur de licences redondants

1. Accomplir les étapes 1 à 3 dans [Installer un système de 3 serveurs de licences redondants sur Linux Page 63](#)
2. Exécuter :

```
./fmlicensingassistant --floating <primary-node-server>[:<port>] <license_type>
```

Exemple

```
./fmlicensingassistant --floating primaryserver smallworld
```

Faire le point sur votre licence

Pour faire le point sur votre installation FME Form actuelle, ouvrir le FME Licensing Assistant.

- » Sous Windows, l'assistant de licence se trouve dans le menu Démarrer, sous FME Form, ou `fmlicenseingassistant.exe` dans le répertoire racine du dossier d'installation de FME Form.
- » Sous Linux, l'assistant d'octroi de licences se trouve dans le menu Applications, ou

» dans le dossier racine du répertoire d'installation de FME Form.

» Sur Mac, /Library/FME/<version>/Apps/FME Licensing Assistant.

Le Licensing Assistant s'ouvre et affiche le type de licence que vous utilisez.

Voir aussi

» [A propos du code machine Page 42](#)

Autres tâches

Installer le kit de développement logiciel (SDK) pour FME Form	81
Installer les grilles de correction	81
Utiliser FME Form avec une application tierce	82



Installer le kit de développement logiciel (SDK) pour FME Form

L'[installateur FME Form](#) permet l'installation du Software Development Kit (SDK) pour FME Form.

Le SDK donne accès aux API FME Objects et FME Plug-in Builder. Vous pouvez utiliser ces API pour créer vos propres applications et plug-ins qui utilisent les fonctionnalités de FME.

Installer les grilles de correction

FME prend en charge les conversions entre systèmes de coordonnées utilisant des datums différents. De nombreuses transformations de datum ne sont pas définissables mathématiquement et nécessitent l'utilisation d'une grille de correction. Si vous tentez d'effectuer une transformation de ce type sans que le fichier de grille de correction approprié soit en place, FME arrête le traitement.

Installer des grilles de correction sur Windows

Lorsque vous installez FME pour Windows, les grilles de correction fournies par Safe Software sont automatiquement installées au bon endroit.

Si vous avez déjà installé FME, vous pouvez trouver plus d'information sur les grilles incluses, en ouvrant l'aide du Workbench et en cliquant sur la section Systèmes de coordonnées, ou en choisissant Outils > Voir les systèmes de coordonnées et en cliquant sur F1.

Vous pouvez gérer les grilles en choisissant Outils > Options > Systèmes de coordonnées.

Cliquer sur le bouton Aide pour plus d'information sur la manière de gérer les grilles de correction.

Installer des grilles de correction sur Linux

Lorsque vous installez FME pour Linux, le fichier de grille fourni par Safe Software est automatiquement installé au bon endroit.

Les fichiers du sous-répertoire Reproject de votre dossier d'installation FME comprennent un chemin d'accès à l'emplacement de votre fichier de grille. L'ordre dans lequel les grilles sont listées est l'ordre dans lequel FME les utilise.

Pour enregistrer un fichier, ajoutez le chemin d'accès complet du fichier au début du fichier `.gdc` approprié. Par exemple, dans `Nad27ToNad83.gdc`, ajoutez :

```
fmehome\Reproject\GridData\Canada\NTV2_0.gsb
```

Pour être certain que les fichiers sont correctement enregistrés, vérifiez le fichier de log lors de l'exécution d'un traitement.

Si vous avez accès à l'interface utilisateur de FME Workbench, vous pouvez gérer les fichiers de grille de correction via le menu Workbench > Outils > Options FME. Cliquez sur l'icône Systèmes de coordonnées.

Utiliser FME Form avec une application tierce

FME Form s'intègre à un certain nombre d'applications SIG populaires. Visitez le site pour plus d'informations. www.safe.com